

【 Outlook Express Email 設定說明 】

匯智主機服務方案提供用戶一般電子郵件服務，此文件將教導您如何將郵件設定到 Outlook Express 當中。

版權聲明

本文件由 Cloudmax 製作，內容中所使用的郵件工具 Outlook Express 並非 Cloudmax 設計，相關的 Outlook Express 程式資訊，請至 Outlook Express 網站查詢。

商標聲明

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

有限擔保責任聲明

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。

若對本文見有任何指證或建議，請利用下列資訊與我們聯繫：

服務電話 (02)2718-7200

服務傳真 (02)2718-1922

電子信箱 service@cloudmax.com.tw



匯智 資訊股份有限公司

10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓
6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

t. +886-2-2718-7200
f. +886-2-2718-1922

【操作說明 – Outlook Express Email 設定說明】

目錄

一、設定方式 (主機贈送一般電子信箱)	1
---------------------------	---

一、設定方式 (主機贈送一般電子信箱)


1. 先開啟 Outlook Express，並在 [工具(T)] 主選單中選擇 [帳號(A)]




2. 請選擇[新增(A)]，並在彈出的選單中點取 [郵件(M)]



3. 在顯示名稱中輸入您的名字，輸入完畢後請選擇[下一步(N)]



4. 在電子郵件地址中輸入您的完整 E-mail 位址，完畢後請選擇[下一步(N)]



【操作說明 – Outlook Express Email 設定說明】


5. 選擇內收郵件伺服器的種類為 **POP3** 伺服器，並在內收郵件伺服器中輸入 **mail.yourdomain**，yourdomain 為您申請主機的網址名稱。

外寄郵件伺服器(SMTP)：請使用您所在的寬頻業者提供之 SMTP 伺服器：如中華電信就是 msa.hinet.net, seednet 就是 tpts5.seed.net.tw

如果您不知道自己寬頻業者是否有提供外寄郵件伺服器，請參考下列網址的說明
<http://cloudmax.com.tw/service/smtp>



6. 在帳號名稱內輸入您的郵件登入帳號名稱，密碼內輸入登入密碼，完畢後請選擇[**下一步(N)**] <需為完整電子郵件帳號>



7. 此時會出現設定完成的對話方塊，請選擇[完成]

