

10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 t.+886-2-2718-7200 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

【Android Mail 設定說明】

匯智主機服務方案提供用戶一般電子郵件服務,此文件將教導您如何將郵件設定到 Android Mail 當中。

版權聲明

本文件由 Cloudmax 製作,內容中所使用的郵件工具 Android Mail 並非 Cloudmax 設計,相關的 Android Mail 程式資訊,請至 Google 網站查詢。

商標聲明

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有,絕無侵權之意,特此聲明。

有限擔保責任聲明

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性,但不擔保本文件無任何瑕疵,亦不為使 用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。

若對本文見有任何指證或建議,請利用下列資訊與我們聯繫:

服務電話 (02)2718-7200 服務傳真 (02)2718-1922 電子信箱 service@cloudmax.com.tw



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6F No 337 Fuxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

目錄

<u> </u>	設定方式	(主機贈送	-般電子信箱)	



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 t.+886-2-2718-7200 f.+886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

一、設定方式 (主機贈送一般電子信箱)

1. 開啟郵件程式 / 選取新增電子郵件帳戶

設定電子郵件
Yahoo
Hotmail
PChome
Anet
新增電子郵件帳戶

2. 輸入完整的電子郵件帳號以及密碼





10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6F No 337 Fuxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

3. 選取帳號類型:POP3 帳戶

設定電子郵件		
口亜絲個生趣 計	司じ为婦士多	こまり
八女龙回少藤,机	可以高起人多	- <u>55</u> X
的帳户設定好電子	·郵件。	
完整電子郵件帳號		
郵件密碼		
郵件密碼		L
郵件密碼		
郵件密碼	Tt.	
郵件密碼 手動設定	下一步	



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6F No 337 Fuxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

4. 收信伺服器設定:

收信伺服器設定	
使用者名稱	
完整電子郵件帳號	
密碼	
電子郵件密碼	
pop3 司服器	
mail.主機網域名稱	
連接埠	
110	
安全性類型	
無	
下一步	

- 使用者名稱:完整電子郵件帳號 ۲
- 密碼:電子郵件密碼
- POP3 伺服器:mail.主機網域名稱
- 連接埠:110
- 安全類型:無



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6F No 337 Fuxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

5. 外寄伺服器設定:

外寄伺服器設定>	
SMTP 伺服器	
mail.主機網域名稱	
連接埠	
25	
安全性類型	
無	
≥ 必須登入。	
使用者名稱	
完整電子郵件帳號	
密碼	
郵件密碼	
下一步	

SMTP 伺服器:mail.主機網域名稱

- 連接埠:25 •
- 安全類型:無 •
- 必須登入:勾選 ۲
- 使用者名稱:完整電子郵件帳號 ۲
- 密碼:電子郵件密碼 ۲



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 t.+886-2-2718-7200 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 – Android Mail Email 設定說明】

上述步驟設定無誤後,顯示帳戶選項: 6.



- 檢查電子郵件的頻率:永不
- 電子郵件寄達時通知我:勾選